



Guida per l'invio di email da un account di posta elettronica di un altro provider.


Aprire Outlook dalla casella di posta elettronica da modificare e procedere come indicato di seguito.




1) Cliccare su File.




2) Cliccare su Impostazioni Account.



3) Dal menù a tendina selezionare "Impostazioni account".



- 4) Verrà visualizzata la maschera degli account. Selezionare con doppio click del mouse la mail da modificare.



Cambia account

Impostazioni account POP e IMAP
Immettere le impostazioni del server di posta per l'account.

Informazioni utente
 Nome:
 Indirizzo di posta elettronica:

Informazioni server
 Tipo account:
 Server posta in arrivo:
 Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso
 Nome utente:
 Password:
 Memorizza password

Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni account
 È consigliabile provare l'account per accertarsi che i dati immessi sono corretti.

 Prova impostazioni account facendo clic su Avanti

< Indietro **Avanti >** Annulla ?

Il campo server posta in uscita (SMTP) deve essere impostato come segue:
smtp.alternatyvaimail.it

NB: Il campo server di posta in arrivo va compilato in base al proprio account di posta elettronica. L'immagine precedente costituisce un esempio.

In "altre impostazioni" posizionarsi su "Server della posta in uscita" e configurare i parametri di posta elettronica forniti da AlternatYva. Successivamente cliccare su "OK".

The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Server della posta in uscita' tab selected. The 'Account di posta' field contains 'nomemail@alternatyvaimail.it'. The 'Altre informazioni utente' section has empty fields for 'Organizzazione' and 'Indirizzo risposte'. The 'OK' button is highlighted.

The screenshot shows the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box with the 'Server della posta in uscita' tab selected. The 'Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione' checkbox is checked. The 'Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo' radio button is selected. The 'Nome utente' and 'Password' fields are empty. The 'Memorizza password' checkbox is checked. The 'Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)' checkbox is unchecked. The 'Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi' radio button is unselected. The 'OK' button is highlighted.

La presente guida rappresenta semplicemente uno strumento per supportare l'utente nelle fasi di configurazione e/o migrazione dell'account. AlternatYva è pertanto esonerata, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità nel caso di eventuale perdita e/o cancellazione di mail.